

ООО «ВАЛИДАТА»

УТВЕРЖДЕН  
ВАМБ.00077-06-ЛУ

**«ВАЛИДАТА КЛИЕНТ» ВЕРСИЯ 4**  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КЛИЕНТ СКЗИ. МОНИТОР  
Руководство по установке и настройке

ВАМБ.00077-06 91 04

2020

## **Аннотация**

Данный документ содержит описание процесса установки и настройки программного комплекса (ПК) ВАМБ.00077-06 12 04 «Автоматизированный клиент СКЗИ монитор» (далее — ПК «АК СКЗИ. Монитор»), входящего в состав ПК ВАМБ.00077-06 «“Валидата Клиент” версия 4» (далее — ПК «Валидата Клиент»).

Документ предназначен для администраторов и пользователей как руководство по установке и настройке ПК «АК СКЗИ. Монитор».

## Содержание

<b>1 НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ</b>	<b>4</b>
1.1 Требования к аппаратно-программной среде . . . . .	4
1.2 Состав ПК «АК СКЗИ. Монитор» . . . . .	4
<b>2 УСТАНОВКА ПК «АК СКЗИ. МОНИТОР»</b>	<b>5</b>
2.1 Подготовка к инсталляции . . . . .	5
2.2 Инсталляция . . . . .	5
<b>3 НАСТРОЙКА ПК «АК СКЗИ. МОНИТОР»</b>	<b>7</b>
<b>4 УДАЛЕНИЕ ПК «АК СКЗИ. МОНИТОР»</b>	<b>8</b>
4.1 Удаление ПО . . . . .	8
4.2 Удаление настроек ПО для пользователя . . . . .	8
<b>ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ</b>	<b>9</b>
<b>ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ</b>	<b>10</b>

# **1 НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ**

Описание назначения ПК «АК СКЗИ. Монитор» приведено в документе ВАМБ.00077-06 31 01 «“Валидата Клиент” версия 4. Описание применения».

## **1.1 Требования к аппаратно-программной среде**

Требования к аппаратно-программной среде, в которой функционирует ПК «АК СКЗИ. Монитор», приведены в документе ВАМБ.00077-06 30 01 «“Валидата Клиент” версия 4. Формуляр».

## **1.2 Состав ПК «АК СКЗИ. Монитор»**

ПК «АК СКЗИ. Монитор» из состава ПК «Валидата Клиент» реализован в виде программы просмотра журнала «АК СКЗИ - монитор.exe».

## 2 УСТАНОВКА ПК «АК СКЗИ. МОНИТОР»

### 2.1 Подготовка к инсталляции

Инсталляция должна производиться пользователем, имеющим права локального администратора. Инсталляция ПК «АК СКЗИ. Монитор» выполнена в стандартном для ОС Windows формате Windows Installer.

Перед инсталляцией необходимо удалить все имеющиеся более ранние версии устанавливаемого ПК «АК СКЗИ. Монитор». Для этого используйте пункты основного меню Windows «Пуск», «Настройка», «Панель управления», «Установка и удаление программ».

### 2.2 Инсталляция

Инсталляция ПК «АК СКЗИ. Монитор» производится путем выбора необходимого пакета инсталляции (в зависимости от разрядности ОС и/или требований прикладного ПО) `zpkitrayMonitorSetupRu_x86.msi` или `zpkitrayMonitorSetupRu_x64.msi` и запуска процесса инсталляции двойным щелчком «мыши» по выбранному файлу, находящемуся на инсталляционном диске.

Для корректной работы программы необходимо устанавливать версию программы для ОС Microsoft Windows, аналогичную версии ПК «Валидата Клиент», установленной на данной машине.

После запуска процесса установки будет отображен начальный диалог (Рисунок 1).




Рисунок 1 – Начальный диалог установки

Дальнейшая установка производится в соответствии с сообщениями, выдаваемыми ПО установки.

Инсталляция обеспечивает все необходимые настройки для функционирования ПК «АК СКЗИ. Монитор».

### **3 НАСТРОЙКА ПК «АК СКЗИ. МОНИТОР»**

Графический интерфейс и структура интерфейса, первый запуск и настройки ПК «АК СКЗИ. Монитор» описаны в документе ВАМБ.00077-06 92 05 «“Валиданта Клиент” версия 4. Автоматизированный клиент СКЗИ. Монитор. Руководство пользователя».

## 4 УДАЛЕНИЕ ПК «АК СКЗИ. МОНИТОР»

### 4.1 Удаление ПО

Перед запуском процедуры удаления ПО необходимо зарегистрироваться на компьютере с правами локального администратора.

Для удаления используйте пункт системного меню Windows **«Пуск»**, **«Настройка»**, **«Панель управления»**, **«Установка и удаление программ»**.

Выберите пункт **«Автоматизированный клиент СКЗИ монитор»** и нажмите кнопку **«Удалить»**. В окне инсталлятора выберите пункт **«Удалить»** и нажмите кнопку **«Да»**.

### 4.2 Удаление настроек ПО для пользователя

Так как ПК «АК СКЗИ. Монитор» использует для хранения своих настроек каталоги и ключи реестра, которые доступны только пользователю, который выполнил интерактивный вход на данный компьютер (в каталоге профиля пользователя и ключи HKEY\_CURRENT\_USER), то, для полного удаления ПО, необходимо удалить ключ реестра **HKCU\Software\Validata\zpkitrayMonitor** для каждого пользователя.



## **ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ**

КЗИ	Криптографическая защита информации
ОС	Операционная система (Operating System)
ПК	Программный комплекс
ПО	Программное обеспечение
СКЗИ	Средство криптографической защиты информации
ЭВМ	Электронно-вычислительная машина

**ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ**

1	Начальный диалог установки . . . . .	5
---	--------------------------------------	---

[illegible][illegible]